

# Konfiguration

## Microsoft Dialup Verbindung für Windows 2000

Sehr geehrter Kunde


Die Konfigurationsanleitung für Microsoft Dialup Verbindung hilft Ihnen in einzelnen Schritten Ihre Microsoft Dialup Verbindung zu konfigurieren.

Damit die Konfiguration erfolgreich gemacht werden kann, muss Ihr Microsoft Komponente Netzwerk und DFÜ Verbindungen richtig und vollständig Installiert sein.

Benötigte Dokumente/Informationen:  
Zugangsdatenblatt für Dialup

Konfiguration:

<b>1. Schritt</b> <b>Start, Einstellungen, Netzwerk und DFÜ Verbindungen</b> <b>Neue Verbindung erstellen</b>
---



## 2. Schritt

Aktivieren Sie *In ein privates Netzwerk einwählen*  
Klicken Sie dann *Weiter*

Netzwerkverbindungs-Assistent

**Netzwerkverbindungstyp**  
Sie können den Typ der zu erstellenden Netzwerkverbindung wählen. Die Wahl sollte der Netzwerkkonfiguration und Ihren Bedürfnissen entsprechen.

- In ein privates Netzwerk einwählen**  
Stellt Verbindung über eine Telefonleitung (Modem oder ISDN) her.
- In das Internet einwählen**  
Stellt Internetanschluss über eine Telefonleitung (Modem oder ISDN) her.
- Verbindung mit einem privaten Netzwerk über das Internet herstellen**  
Stellt VPN-Verbindung oder Tunnel durch das Internet her.
- Eingehende Verbindungen akzeptieren**  
Andere Computer können über eine Telefonleitung, das Internet oder ein direktes Kabel eine Verbindung zu diesem Computer herstellen.
- Direkt mit anderem Computer verbinden**  
Stellt Verbindung über seriellen, parallelen oder Infrarotanschluss her.

< Zurück   Weiter >   Abbrechen

## 3. Schritt

Geben Sie die Einwahlnummer ein: **0840840888**  
Sie finden die Nummer auf Ihrem Zugangsdatenblatt für Dialup  
Klicken Sie dann *Weiter*

Netzwerkverbindungs-Assistent

**Zu wählende Rufnummer**  
Sie müssen die Rufnummer des Computers oder Netzwerks angeben, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Geben Sie die Rufnummer des Computers oder Netzwerks ein, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Falls der Computer entscheiden soll, wie von anderen Standorten gewählt werden soll, aktivieren Sie "Wählregeln verwenden".

Ortskennzahl:    Rufnummer:

Länderkennzahl:

Wählregeln verwenden

< Zurück   Weiter >   Abbrechen

#### 4. Schritt

Aktivieren Sie dann die Option *für alle Benutzer verwenden*  
Klicken Sie dann *Weiter*

Netzwerkverbindungs-Assistent

**Verfügbarkeit der Verbindung**

Sie können diese Verbindung allen Benutzern zur Verfügung stellen oder nur für sich selbst verwenden.



Sie können diese Verbindung allen Benutzern zur Verfügung stellen oder nur für sich selbst verwenden. Eine Verbindung, die in Ihrem Profil gespeichert wird, steht Ihnen erst nach der Anmeldung zur Verfügung.

Diese Verbindung:

für alle Benutzer verwenden

nur selbst verwenden

< Zurück Weiter > Abbrechen

#### 5. Schritt

Geben Sie einen Namen für die Verbindung an: **Internet Verbindung mit TIC The Internet Company AG**

Sie haben die Konfiguration erfolgreich abgeschlossen

Netzwerkverbindungs-Assistent



**Fertigstellen des Assistenten**

Geben Sie einen Namen für die Verbindung an:

Internet Verbindung mit VIA ET.WORKS

Klicken Sie auf "Fertig stellen", um diese Verbindung zu erstellen und im Ordner "Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen" zu speichern.

Markieren Sie im Ordner "Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen" eine Verbindung, klicken Sie auf "Datei" und dann auf "Eigenschaften", um die Verbindung zu bearbeiten.

Verknüpfung auf dem Desktop hinzufügen

< Zurück Fertig stellen Abbrechen

**TIC The Internet Company AG Support**

Zusätzliche Antworten auf Ihre Fragen finden Sie in unserer FAQ (Fragen und Antworten) Datenbank.

Sollten Sie Probleme haben können Sie auf unserer Webseite unser Online Support Formular finden. Beschreiben Sie Ihr Problem und senden Sie uns das Online Support Formular. Wir werden Ihnen dann behilflich sein.